Uvoz certifikata na server

Instalacija i podešavanje · https://sokoli.hr/pomoc/instalacija-i-podesavanje/uvoz-certifikata-na-server/

Ovaj video prikazuje kako uvesti digitalni certifikat (za fiskalizaciju ili e-račun) na Synesis oblak

Koraci iz videa

Priprema certifikata – Na lokalnom računalu preuzmite datoteku certifikata (obično .p12 ili .crt) i kopirajte je u mapu Oblak - eObrasci u Synesis oblaku (*na serveru - ako ne znate kako pogledajte upute Ručni prijenos datoteka*), npr. u podmapu **Certifikati**. Za prijenos je moguće koristiti i mapu Oblak na Radnoj površini Vašeg računala ako ste korisnik usluge Sokoli oblak.

Uvoz na server – Povežite se na Synesis server, prijavite se za otvaranje mapa sa datotekama, otvorite mapu gdje ste spremili certifikat i dvostrukim klikom na datoteku certifikata pokrenite čarobnjak za uvoz. Nije ptrebno ništa dodatno birati - idite koracima Dalje-Dalje-Završi, unesite lozinku certifikata kada bude zatražena. Ako koristite pristup na više računala, **ovaj korak trebate odraditi na svakom računalu.**

Aktivacija u Synesisu – Pokrenite Synesis, otvorite modul Fiskalizacija - odabir certifikata za F1 ili F5-ePortal za odabir certifikata za F2. Potvrdite podatke i provjerite da je certifikat ispravno učitan i važeći. Dovoljno je samo jednom na bilo kojem računalu - preduvijet je korak 2.

Završetak – Certifikat sada omogućuje rad s fiskalnim računima ili e-računima na Synesis oblaku.

Video naglašava da treba **ispravno instalirati, prebaciti i aktivirati fiskalni ili e-račun certifikat** kako bi se mogao koristiti na Synesis oblaku .

Napomena: Kada prenesete certifikat u oblak potrebno ga je dvostrukim klikom aktivirati NA SVAKOM KORISNIČKOM RAČUNU koje koristi oblak, jer inače taj račun neće moći fiskalizirati!

Embedded media: https://www.youtube.com/embed/Uz0-t5abI6c?feature=oembed